

Nº	Name	JSON key	MSI key	Type	Allowed values	Notes
1	Espelhar a autoexibição	selfViewMirror	sfmirror	bool	true/false	
2	Não mostrar o vídeo da câmera quando a câmera estiver desligada no nível do software	disableSelfViewOnBlind	videomute	bool	true/false	
3	Inverter o controle da câmera PTZ ao longo do eixo X	invertedPTZControl	invertptz	bool	true/false	
4	Nível de volume de reprodução de áudio	audioPlayLevel	aplaylevel	double	[0; 1]	Não deve ser usado juntamente com o controle automático de ganho
5	Nível de captura de áudio	audioCaptererLevel	acapturelevel	double	[0; 1]	Não deve ser usado juntamente com o controle automático de ganho
6	Cancelamento de eco	aecEnable	aec	bool	true/false	
7	Controle automático de ganho	agcEnable	agc	bool	true/false	
8	Supressão de ruído	noiseSupEnable	ns	bool	true/false	
9	Criar arquivos de despejo para diagnósticos de áudio	audioDumpEnable	adump	bool	true/false	
10	Controlar o aplicativo com botões de hardware de dispositivos HID	allowHIDControl	hwhid	bool	true/false	
11	Servidor a ser conectado	userDefinedServerHost	server	string		
12	Porta do servidor a ser usada para conexão	userDefinedServerPort	port	int		
13	Conexão com o servidor	corporateServer	corpserver	bool	true/false	
14	Desativar conexão direta	forbidDirectConnection	forbiddc	bool	true/false	
15	Verificar se há servidores disponíveis quando o aplicativo for iniciado	canAskForServerSelector	asksrv	bool	true/false	
16	Usar configurações de proxy do sistema	useSystemProxy	sysproxy	bool	true/false	
17	Restrições definidas pelo usuário	userDefinedBitrate	userbitrate	int	0	Taxa de bits definida pelo usuário
					1	Modem
					2	ADSL
					3	Wi-Fi
					4	Ethernet
					5	Máximo

18	Taxa de bits de entrada	inputBandWidth	inbandwidth	int	[32, 10240]	Essas configurações devem ser usadas juntas enquanto a chave userDefinedBitrate deve estar não especificada ou definida como "0"
19	Taxa de bits de saída	outputBandWidth	outbandwidth	int		
20	Limite de upload	uploadLimit	uplimit	int	[1; 100]	
21	Limite de download	downloadLimit	dwnlimit	int		
22	Autorização automática	enableAutologin	autologin	bool	true/false	
23	Permissão para exibir a janela "Avalie-nos"	canAskForRateUs	askrateus	bool	true/false	
24	Idioma	language	lang	string	ru	Russo
					en	Inglês
					de	Alemão
					it	Italiano
					cs	Tcheco
					es	Espanhol
					fr	Francês
					pl	Polonês
					tr	Turco
					pt	Português
					az	Azerbaijano
					uk	Ucraniano
					zht	Chinês (tradicional)
					zh	Chinês (simplificado)
vi	Vietnamita					
ko	Coreano					
ja	Japonês					
25	Ocultar mensagens sobre erros de câmera	cameraErrorsHidden	hidecamerr	bool	true/false	
26	Ocultar automaticamente os nomes dos participantes quando estiverem inativos	hideDnByTimeout	hidedn	bool	true/false	
27	Deixar o aplicativo na bandeja após o fechamento	leaveAppRunningInTray	tray	bool	true/false	

28	Iniciar automaticamente o aplicativo quando o sistema operacional for iniciado	enableAutoStart	autorun	bool	true/false	
29	Taxa mínima de quadros das animações na área de vídeo e alguns componentes da interface do usuário no aplicativo cliente	animationsFrameRate	aframerate	int	[0; 60]	A taxa de quadros da animação não pode ser maior que a taxa de quadros máxima.
30	Taxa máxima de quadros da área de vídeo	maxRenderFrameRate	maxfps	int	[0; 60]	A taxa de quadros máxima não pode ser menor que a taxa de quadros da animação.
31	Modo de economia de energia	powerSavingMode	powersavingmode	string	Balanced	Modo de economia de energia equilibrado
					Maximum saving	Modo de economia de energia máximo
32	Usar modo de economia de energia	usePowerSavingMode	usepowersavingmode	bool	true/false	Ativação do modo de economia de energia selecionado
33	Ignorar a escala do sistema no Wayland/X11	ignoreSystemScale	—	bool	true/false	Determina se a escala do sistema deve ser ignorada no Wayland/X11